

VoipVoice dà la possibilità di attivare i propri servizi voce su tre piattaforme differenti:

- user.voipvoice.it
- trunk.voipvoice.it
- sip.voipvoicetel.it

Le piattaforme sono tutte equivalenti, ma hanno delle caratteristiche che le differenziano e che vi riportiamo nella tabella sottostante.

INFO TECNICHE		
PIATTAFORME	DETTAGLI	SUBNET
USER.VOIPVOICE.IT	Porta di autenticazione 5060 UDP Gestione Deviazione Autonoma (Numero Dedicato + PIN) NO Opzione 302 diversion header Sì Segreteria Telefonica Number Portability con numero d'appoggio Sì registrazione e chiamate tramite numero d'appoggio prima della migrazione	62.94.199.32/28 83.211.223.192/28 83.211.227.0/26 83.211.9.160/27
TRUNK.VOIPVOICE.IT	Porta di autenticazione 5060/5062 UDP Gestione Deviazione Autonoma (StarCode) Sì Opzione 302 diversion header Configurazione GNR P2P Trunk VoIP con più di 10 canali configurazione P2P Number Portability: il numero si registra il giorno stesso della DAC	77.239.128.7/24
SIP.VOIPVOICETEL.IT	Porta di autenticazione 5060 (UDP/TCP), 5061 (UDP), 5065 (TCP) NO Opzione 302 diversion header NO 186 Number Portability: il trunk si può registrare prima, ma sarà attivo il giorno stesso della DAC Gestione Deviazione Autonoma (StarCode)	212.97.59.64/27 193.227.104.0/24 109.233.128.0/21 93.94.93.0/24

ATTENZIONE!

Vi ricordiamo di configurare le regole di NAT (vedi nella tabella le SUBNET della centrale) per non incorrere in problemi di caduta di linea, audio monodirezionale o muto e di accertarsi che il SIP ALG sia disattivato. Le regole di NAT dovranno coinvolgere le porte 5060 UDP (anche 5061 solo per sip.voipvoicetel.it) e il range di porte RTP configurate sul centralino.