



GUIDA TECNICA


Guida alla Configurazione di una VoipAir Mistral senza router



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Cablaggio connettività

Procedere collegando direttamente la scheda di rete del PC tramite cavo di rete all'alimentatore dell'antenna, come nel seguente schema:



Di seguito le configurazioni da seguire per i vari sistemi operativi.

2. Windows 10/11

- Click su “Start”;
- Click su “Impostazioni”;
- Click su “Rete e Internet”;
- Click su “Centro connessioni di rete e condivisioni” oppure “Connessione Remota”;
- Click su “Configura nuova connessione o rete”;
- Click su “Connessione a Internet”;

- Click su “Banda Larga (PPPoE)”;
- Compilare il campo “nome utente” con l’ username della connessione;
- Compilare il campo “password” rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare “Memorizza password”;
- Scegliere il nome della connessione (esempio “VOIPVOICE”);
- Per le successive autenticazioni click sull'icona delle reti disponibili (ha la forma di un computer stilizzato) in basso a destra (a fianco dell’ orologio di Windows).

3. Windows 7

- Click su "Start";
- Click su "Pannello di controllo";
- Click su "Rete e Internet";
- Click su "Centro connessioni di rete e condivisioni";
- Click su "Configura nuova connessione o rete";
- Click su "Connessione a Internet";
- Click su "Banda Larga (PPPoE)";
- Compilare il campo "nome utente" con il login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "Memorizza password";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "VOIPVOICE"); Per le successive autenticazioni click sull'icona delle reti disponibili (in forma di computer stilizzato) in basso a destra (a fianco dell'orologio).

4. Windows Vista

- Click su "Start";
- Click su "Pannello di controllo";
- Click su "Rete e Internet";
- Click su "Centro connessioni di rete e condivisioni";
- Click su "Configura connessione o rete" a sinistra;
- Click su "Connessione a Internet";
- Click su "Banda Larga (PPPoE)";
- Compilare il campo "nome utente" con il login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "Memorizza password";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "VOIPVOICE").

5. Windows XP

- Click su Start;
- Click su Pannello di controllo;
- Click su "Passa alla visualizzazione classica" in alto a sinistra. Se è presente la voce "Passa alla visualizzazione per categorie" il cambio non è necessario;
- Click su Connessioni di Rete;
- Click su "Crea una nuova connessione" a sinistra;
- Click su "Connessione ad Internet";
- Click su "Imposta connessione manualmente";
- Click su "Connessione a banda larga con immissione di nome utente e password";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "VOIPVOICE") tramite la voce "ISP";
- Compilare il campo "nome utente" con il login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;

- Per creare un collegamento rapido alla connessione selezionare "Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop".

6. Mac OSX

- Click sulla "mela" in alto;
- Click su "Preferenze di Sistema";
- Click su "Network";
- Click su "Ethernet integrata";
- Click su "Configura" e su "Crea servizio PPPoE";
- Compilare il campo "Nome servizio PPPoE" (ad esempio "VOIPVOICE");
- Compilare il campo "nome utente" con il login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Click su "applica";
- Chiudere "Preferenze di Sistema";
- Per le successive autenticazioni click sull'icona nella barra dei menu e su "connetti".

7. Ubuntu GNU/Linux (ed altre release con modulo per connessione PPPoE)

- Click in alto su "Sistema"/"Preferenze"/"Connessioni di rete";
- Selezionare la sezione "DSL" in alto a destra;
- Click su "Add";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "VOIPVOICE");
- Selezionare "Connetti automaticamente";
- Compilare il campo "nome utente" con il login della connessione;
- Inserire il nome del servizio (ad esempio "VOIPVOICE");
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "disponibile per tutti gli utenti";
- Click su "Applica" e poi "Chiudi".

8. Ubuntu GNU/Linux (con comandi testuali da terminale)

- Digitare da terminale "sudo pppoeconf", comando che porta alla procedura guidata di configurazione;
- Viene ricercata la scheda di rete che sarà utilizzata per la connessione;
- Inserire il login e la password della connessione, rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "Sì" a tutte le successive domande;
- In questo modo la connessione è impostata come automatica. Per attivarla manualmente, invece, utilizzare il comando "sudo pon dsl-provider", mentre per chiuderla "sudo poff dsl-provider".